

PassLogic スタンダード版 → エンタープライズ版

ユーザデータ移行ガイド

(PassLogic Enterprise Edition ver.2.4.0)

目次

1 はじめに	2
2 対応バージョン	2
3 データ取込機能 仕様	3
3.1 移行対象データ	3
3.2 ユーザデータ 移行マッピング	4
3.3 ユーザデータ 取込仕様	5
4 ユーザデータ取込手順	7

1 はじめに

本書では、PassLogic エンタープライズ版(以下、エンタープライズ版)に PassLogic スタンダード版(以下、スタンダード版)のユーザデータを移行するためのデータ取り込み機能とその手順に関する情報を提供します。

2 対応バージョン

エンタープライズ版のユーザデータ取り込み機能は、下記のバージョンに対応しています。

	バージョン
データ移行元	スタンダード版 version 3.4.0 以降 (マルチテナント版は除く)
データ移行先	エンタープライズ版 version ent-2.2.0 以降

3 データ取込機能 仕様

下記に記すエンタープライズ版のデータ取り込み機能の仕様を確認して、取り込み機能を利用したデータ移行の可否および実施手順を検討してください。

3.1 移行対象データ

取り込み機能 移行可否一覧

項目		取込機能 移行可否
管理者情報（役割：admin,operator）	管理者データ	×
利用者情報	ユーザデータ	○
	デバイス情報（端末固定 Cookie 情報）	×
	ロックアウト情報	○
	認証ミス連続回数	○
	パスワード位置情報・PIN（現在のパスワード）	○
	パスワード更新日時	○
	初回パスワード変更済情報	○
	パスワード変更履歴（過去のパスワード）	○
設定情報	スタンダード版 管理ツール の下記のメニューで登録される情報 ・リモートアクセス管理 ・RADIUS 設定 ・ID 同期 ・PassLogic 設定	×
ログ	PassLogic ログ	×
ライセンス	※スタンダード版のライセンスファイルはエンタープライズ版に利用できません。	×

3.2 ユーザデータ 移行マッピング

取り込み機能 ユーザデータ 移行マッピング表

スタンダード版	エンタープライズ版	備考
管理ツール > ユーザ編集画面 管理項目		
ユーザ ID	uid	
ID 同期対象外	× (移行先なし)	
メールアドレス	メールアドレス	
氏名	氏名	
グループ	グループ 1	*1
初回にパスワード位置情報の変更が必要	× (移行先なし)	*2
ユーザアカウントの有効期限	有効期限	
有効/無効	有効	
備考	備考	
param1	取込機能で移行先を指定	
param2	移行先候補:	
param3	・SSL-VPN 機器登録 attribute1-10	
param4	・シングルサインオン param1-10	
param5	・WebSSO param1-10	
param6	・password 1-5(ver.2.3.0 以降)	
param7	・移行しない	
param8	※1つの移行元項目に対して複数の移行	
param9	先を指定することはできません。	
param10	※1つの移行先項目に対して複数の移行	
アプリケーションパスワード	元項目を指定することはできません。	
最終認証日時	最終認証日時	
(内部管理項目)データ作成日時	作成日時	スタンダード版でユーザ作成した日時を移行
(内部管理項目)データ更新日時	最終更新日時	エンタープライズ版にデータ移行した日時をセット

*1 エンタープライズ版ではグループをマスタ管理します。データ取込機能はユーザデータに登録されているグループを自動的にマスタデータに登録します。

*2 エンタープライズ版では初回パスワード位置情報変更設定を ポリシー単位 で管理します。なおユーザごとの 初回パスワード変更済情報 は取込機能で移行されます。

※ 取り込まれたユーザのポリシーは「Default Policy」が適用されます。

3.3 ユーザーデータ 取込仕様

取り込み機能は下記のチェック仕様にしたがってデータ移行を行います。

取込結果は エンタープライズ版 管理ツール > ログ閲覧 で 対応するログコードを確認してください。

スタンダード 版 項目名	チェック	取込仕様	ログコード
ユーザ ID	桁数 上限 30 バイト	30 バイト超データは取り込めず、 対象ユーザは登録されません。	40100
	文字種 半角英数 .(ドット) _(アンダーバー) -(ハイフン)	左記文字種以外が含まれているデータは取り込めず、 対象ユーザは登録されません。	40100
メールアドレス	桁数 上限 255 文字	256 文字以上の文字は切り捨ててユーザ登録を行います。	40017
	フォーマット メールアドレス	メールアドレスフォーマット外のデータは取り込めず、 対象ユーザは登録されません。	40102
氏名	桁数 上限 255 文字	256 文字以上の文字は切り捨ててユーザ登録を行います。	40016
グループ	文字種 半角英数 _(アンダーバー) -(ハイフン)	左記文字種以外が含まれているデータは取り込めず、 対象ユーザは登録されません。	40101
	桁数 上限 255 文字	256 文字以上の文字は切り捨ててユーザ登録およびグループマスタ登録を行います。	40011
ユーザアカウントの有効期限	フォーマット YYYY/MM/DD YYYY/M/D YYYY-MM-DD YYYY-M-D YYYYMMDD	左記フォーマット以外のデータは取り込めず、 対象ユーザは登録されません。	40103
備考	桁数 上限 255 文字	256 文字以上の文字は切り捨ててユーザ登録を行います。	40018

param1	桁数 上限 255 文字	256 文字以上の文字は切り捨ててユーザ登録を行います。	40001
param2	桁数 上限 255 文字	256 文字以上の文字は切り捨ててユーザ登録を行います。	40002
param3	桁数 上限 255 文字	256 文字以上の文字は切り捨ててユーザ登録を行います。	40003
param4	桁数 上限 255 文字	256 文字以上の文字は切り捨ててユーザ登録を行います。	40004
param5	桁数 上限 255 文字	256 文字以上の文字は切り捨ててユーザ登録を行います。	40005
param6	桁数 上限 255 文字	256 文字以上の文字は切り捨ててユーザ登録を行います。	40006
param7	桁数 上限 255 文字	256 文字以上の文字は切り捨ててユーザ登録を行います。	40007
param8	桁数 上限 255 文字	256 文字以上の文字は切り捨ててユーザ登録を行います。	40008
param9	桁数 上限 255 文字	256 文字以上の文字は切り捨ててユーザ登録を行います。	40009
param10	桁数 上限 255 文字	256 文字以上の文字は切り捨ててユーザ登録を行います。	40010
アプリケーションパスワード	桁数 上限 255 文字	256 文字以上の文字は切り捨ててユーザ登録を行います。	40019

* 登録済みのユーザ ID と一致するユーザ情報は取り込み対象外となり上書き更新されません。

* ライセンスの最大ユーザ数を超えるユーザ登録はできません。

4 ユーザデータ取込手順

下記に記す手順でスタンダード版のユーザデータをエンタープライズ版に取り込むことができます。

- 1 : [スタンダード版] 管理ツール > バックアップ メニューからバックアップファイルを取得。
- 2 : [エンタープライズ版] 管理ツール > メンテナンス > スタンダード版データ取込 メニューにて スタンダード版バックアップファイルをアップロード。
- 3 : [エンタープライズ版] スタンダード版 param1-10 と アプリケーションパスワードの 移行先を指定。
* password1-5 を移行先にする場合、スタンダード版 param1-10 またはアプリケーションパスワードは、159 バイト(全角1文字は 3 バイトとして換算)以下にする必要があります。
- 4 : [エンタープライズ版] 登録 ボタンをクリックして取り込み処理を開始。
- 5 : [エンタープライズ版] 管理ツール > ログ閲覧 で取込処理結果を確認。

正常系の取込結果ログは下記のとおりです。

ログコード	ログ説明
33001	取込処理開始
30001	ユーザ作成完了
33002	取込処理終了

* 取込エラーでユーザ作成できない場合、スタンダード版のデータを修正して再取込みしてください。